

TouchNavigator

Ver. 3

(Windows®2000 版)

セットアップカード

2001年 4月20日 第2版

2000年 7月10日 第1版

237-S40205-001-A2

改版履歴

版	発行日付	頁	
1	2000.7.10		新規作成
2	2001.4.20	1	対応OS、InternetExplorer のバージョンを変更
		1	「CD-ROM に含まれる内容」に<update>フォルダを追加

目次

1 はじめに	1
2 サテライトロボへのセットアップ	4
3 パーソナルコンピュータへのセットアップ	10
3 プログラムの削除	12



警告

CD - ROM 媒体は、CD - ROM 対応プレーヤー以外では絶対に使用しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。

*Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

*Adobe 及び Acrobat は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。

1 はじめに

TouchNavigator は、SATELLITEROBO（以下「サテライトロボ」と記述する）または、パーソナルコンピュータにおけるタッチパネルでの利用を目的とした、タッチパネル用 Web ブラウザです。

TouchNavigator は、街角で不特定多数の方から利用されることを前提に、インターネット、ブラウザなどについての知識を持たない方でもご利用になれるよう、また、システムに影響を及ぼす操作をされないように、セキュリティを強化したり、警告メッセージを変換して、自動継続するなど、独自の機能を持っています。

本書は TouchNavigator をサテライトロボまたはパーソナルコンピュータにセットアップする手順について述べた説明書です。既に Internet Explorer でインターネットが閲覧可能な状態になっていれば、本書に従ってセットアップするだけでも TouchNavigator をご利用になれますが、各種機能を有効に活用したい場合は、本製品の CD-ROM に収録されているマニュアルを参照の上、設定ツール、カスタマイズツールをご利用下さい。

なお、TouchNavigator をご利用になるまでの各種設定には、以下の知識が必要になります。

- ・ Microsoft® Windows® 2000 Professional
- ・ ネットワーク（TCP/IP の設定等）
- ・ インターネット
- ・ インターネットエクスプローラ

ご利用環境

H/W：以下のいずれか

- ・ SATELLITEROBO（サテライトロボ）
- ・ Microsoft® Windows® 2000 Professional がサポートするパーソナルコンピュータ

OS：Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack1

その他：

- ・ Internet Explorer 5.5sp1（バージョン 5.50.4522.1800）が必要です。
- ・ Administrators 権限でログインする必要があります。

CD-ROMに含まれる内容

<CD-ROM>

TouchNavigator のセットアップ

<contents>

BMP,HTML 等のオリジナルデータファイル

<MANUAL>

TNavIDOC.PDF	:	TouchNavigator 使用説明書
CUSTOMIZ.PDF	:	カスタマイズツールリファレンス
TNSETUP.PDF	:	セットアップカード（本書）

<adobe>

ar405jpn.exe	:	Acrobat Reader のセットアップ
--------------	---	------------------------

<update>

TouchNavigator Ver3.0(00x) からのアップデート用セットアップ

TouchNavigator のご利用に必要なマニュアルは、PDF 形式で CD-ROM に収録されています。
Acrobat Reader 等の PDF 対応のソフトウェアを用いてご利用下さい。

なお、CD-ROM には Acrobat Reader インストーラが付属しています。




注意

TouchNavigator を利用する装置には、Acrobat Reader をセットアップしないで下さい。
他のパーソナルコンピュータ等にセットアップしてご利用下さい。

セットアップ内容

TouchNavigator のセットアップ内容は以下のとおりです。



参考

セットアップされるBMPファイルやHTMLファイル等のオリジナルデータファイルは、
CD-ROM中に添付されています。
CD-ROM中のオリジナルデータファイルと、セットアップ先のファイルの対応は以下のと
おりです。

(CD-ROM)¥contents¥bmps¥*.bmp
(セットアップ先) c:¥Program Files¥TchNavi¥browser¥bmps¥*.bmp

(CD-ROM)¥contents¥html¥*.htm, *.gif
(セットアップ先)c:¥Program Files¥TchNavi¥html¥*.htm, *.gif、および
(セットアップ先)c:¥Program Files¥TchNavi¥browser¥wrstart.htm

(CD-ROM)¥contents¥html¥mnt_html¥*.htm, *.gif
(セットアップ先)c:¥Program Files¥TchNavi¥browser¥html¥mnt_html¥*.htm, *.gif

(CD-ROM)¥contents¥ini¥*.ini
(セットアップ先)c:¥Program Files¥TchNavi¥browser¥*.ini

セットアップに必要な準備

TouchNavigator をセットアップする前に、以下の準備が整っている必要があります。

サテライトロボにセットアップする場合はサテライトロボの取扱説明書を参照し、また、必要に応じて個々のドキュメント類を参照し、準備して下さい。

- (1) Windows®2000 Professional のセットアップ
- (2) タッチパネル等、ドライバも含めた各種 I / O のセットアップ (サテライトロボの場合)
- (3) SATELLITEROBO ライブラリのセットアップ (サテライトロボの場合)



- ・ 「TouchNavigator」を再セットアップする場合には、セットアップ済みの「TouchNavigator」を削除してから行ってください。削除の方法については、「3 プログラムの削除」を参照してください。なお、セットアップ開始時に既にセットアップされている可能性が確認された場合は、メッセージが表示されます。


2 サテライトロボへのセットアップ

TouchNavigator をサテライトロボへセットアップする手順について説明します。


「サテライトロボ」の保守モードスイッチを「保守」にしてから電源を入れてください。

セットアップ媒体を CD-ROM ドライブに挿入します。

「保守機能」ウィンドウの [SETUP] ボタンをタッチすると、[SETUP]ウィンドウを表示します。



参照ボタンをクリックすると、「アプリケーション選択」ウインドウを表示します。



起動するアプリケーションを選択し [O K] ボタンを押すと以下のメッセージボックスを表示します。




このメッセージボックスで、必ず [はい] ボタンを押して下さい。セットアッププログラムを実行します。

セットアップの準備を開始し、[ようこそ] ダイアログボックスを表示します。




[次へ] ボタンを押すと「ソフトウェアのご使用条件」ダイアログボックスを表示します。内容をよくお読みください。「ソフトウェアのご使用条件」に同意される場合は「はい」ボタンを選択してください。セットアップを続行します。




[はい] ボタンを押すと [カスタムツールのセットアップ] ダイアログを表示します。カスタマイズツールを追加セットアップする場合は、ここでチェックを入れて「次へ」ボタンを押してください。




[次へ] ボタンを押すと [セットアップ開始] メッセージが表示されます。選択したセットアップ方法の確認をしてください。



[はい] を押すと TouchNavigator のセットアップを開始します。



ファイルのコピーが全て終了すると、[セットアップ終了] ダイアログボックスを表示します。



以上で TouchNavigator のセットアップは終了です。

既に InternetExplorer でインターネットが閲覧可能な状態になっていれば、このまま TouchNavigator をご利用になれますが、各種機能を有効に活用したい場合は、本製品の CD-ROM に収録されているマニュアルを参照の上、設定ツール、カスタマイズツールをご利用下さい。



注意

サテライトロボにセットアップした直後は、先にサテライトロボ制御プログラムを終了させているため、電源スイッチによるシャットダウンができなくなっていますので、必ず Windows メニューから「再起動」または「シャットダウン」を実行して下さい。


3 パーソナルコンピュータへのセットアップ

TouchNavigator をパーソナルコンピュータへセットアップする手順について説明します。


セットアップ媒体を CD-ROM ドライブに挿入します。

[スタート] メニューの [設定] - [コントロールパネル] を選択します。[コントロールパネル] ウィンドウが表示されます。


< アプリケーションの追加と削除 > をダブルクリックします。[アプリケーションの追加と削除のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。



[プログラムの追加]アイコンを押し、[CD またはフロッピー]ボタンを押すと[フロッピーディスクまたは CD-ROM のインストール]ダイアログが表示されます。



フロッピーディスクまたは CD-ROM を挿入し [次へ] ボタンを押すと、[インストールプログラムの実行] ダイアログボックスが表示されます。



インストールプログラムの自動検索がうまくいかない場合は、[参照] ボタンを押します。[ファイルの参照] ダイアログボックスが表示されます。

[ファイルの参照] ダイアログボックスでは「セットアップ媒体」を挿入した「ファイルの場所」を指定し、セットアッププログラム (SETUP.EXE) を選択した後、[開く] ボタンを押してください。

以降は「2.2.1 サテライトロボへのインストール」の「手順」が実行されますので、そちらの操作方法に従ってください。

3 プログラムの削除

「TouchNavigator」の削除を開始する前に、実行中のアプリケーションをすべて終了させてください。



サテライトロボにおいて削除を行う場合は、常駐している監視プロセス2 = タスクトレイの赤い四角のアイコン（下記）を終了させる必要があります。



終了方法は、マウスが使用可能であれば、上記アイコンを右クリックし、「アプリケーションの終了」を選択して下さい。

キーボードしか使用できない場合は、下記手順で終了させます。

[Windows]キーを押下して、タスクバー / タスクトレイを表示させる

タスクトレイの監視プロセス2のアイコンにタッチして、監視プロセス2にフォーカスを合わせる

アプリケーションキー（右 Ctrl キーの左隣のキー）または、[Shift]+[F10]を押下する
表示されたメニューから「アプリケーションの終了」を選択する



サテライトロボでマウスを利用する場合は、電源投入前にキーボード / マウスを接続しておく必要があります。


以下より「TouchNavigator」を削除する方法を説明します。

[スタート] メニューの [設定] - [コントロールパネル] を選択します。


[コントロールパネル] ウィンドウが表示されます。

< アプリケーションの追加と削除 > をダブルクリックします。


[アプリケーションの追加と削除のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。




一覧より「TouchNavigator」を選択し「追加と削除」ボタンを押すと、[ファイル削除の確認] メッセージが表示されます。



「はい」を押すと[プログラムのコンピュータからの削除]ダイアログボックスが表示されて、プログラムの削除が開始されます。




削除を開始して間もなく次のようなメッセージが表示される場合があります。その際、「TouchNavigator」以外のプログラムで、表示の共有ファイルが使用されていないことを確認できない場合は、必ず「すべていいえ」または「いいえ」を選択してください。このメッセージは複数回表示される場合があります。



メッセージの内容が一部重なって表示される場合がありますが、アンインストールは正常に行われます。

[プログラムのコンピュータからの削除] ダイアログボックスが次の表示になったら終了です。



参考

「Touchnavigator」のセットアップ時より、セットアップ先の内容が変更されている場合や、お気に入りHTMLファイル (wrbrows¥browser¥fav¥*.htm) や、ログファイル (wrras¥*.dat、*.log) が作成されている場合には、すべてのファイルが削除されない場合があります。これらのファイルを削除したい場合には、「プログラムの削除」終了後にエクスプローラ等を利用して行ってください。